
Integración de Salida TXT

Yhosvani Alfaro

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	1
INTEGRACION DE SALIDA TXT	2
Descripción	2

INTEGRACION DE SALIDA TXT

Descripción

La integración de salida es otra de las funcionalidades que posee el DTEbox Manager, la cual es usada en aquellos casos donde el ERP del cliente permite el ingreso automático a su sistema de los documentos de compra a través de un archivo, sin la necesidad de digitar la información

El DTEbox Manager ofrece dos formas de entregar este archivo:

- 1- A través de un archivo TXT o
- 2- A través de un archivo XML,

En ambos casos el archivo es almacenado en la carpeta compartida de DTEbox Manager \\ip_Gateway\outbox.

A continuación pasaremos a explicar la integración de salida en su formato TXT.

Pasos para configurar integración de salida (ver imagen en siguiente página):

- 1- Ejecutar el asistente
- 2- Ir al menú “Configuración”
- 3- Seleccionar la opción “Integración”
- 4- Ir al módulo “INTEGRACIÓN DE SALIDA” y seleccionar en el parámetro “Tipo”, el dato “Archivo de texto (TXT)”
- 5- Luego presionar el botón “Guardar” y seguir con el asistente.

Cámbiese a facturación electrónica, no más trámites en el SII, conectado en línea con sus clientes y proveedores, no más archivadores de papel...

Producción [32]: [Inicio](#)**Mi sistema**

- Estado del sistema
- Actualizaciones
- Cambiar contraseña
- Cerrar sesión

Configuración

- Asistente
- Certificado digital
- Integración**
- Reglas de impresión
- Conectividad
- Conectividad del POS
- Restaurar

Administración

- Folios
- Documentos
- Cola de impresión
- Servicio POS
- Log de eventos



Integración

AYUDA



El gateway soporta diversas formas de integración, en esta sección usted deberá configurar una forma de integración para la entrada (desde el ERP al Gateway) y otra para la salida (desde el Gateway al ERP), presione el botón al lado del tipo de integración para acceder a la guía detallada.



INTEGRACIÓN DE ENTRADA

Tipo: Archivo de Texto (TXT) Propiedades: Encoding=ASCII 

INTEGRACIÓN DE SALIDA

Tipo: Archivo de Texto (TXT) Propiedades: Encoding=ASCII [Guardar](#)[Volver](#)

La información obtenida en este archivo puede ser consultada en el DTEbox Manager, menú de utilitarios, opción archivos, carpeta Integración Salida TXT y ver el archivo Estructura Archivos TXT de Salida.xls